
SA International FlexiSIGN & PRINT 12

PhotoPRINT KEY 无法找到安全密钥

1) 检查加密狗是否插入到 USB, 以及驱动是否安装 以及安装时是否勾选 SafeNet Sentinel System Driver




安装过程中需要从 USB 上拔掉加密锁,以便安装驱动,软件安装完成后需要重启电脑再插入加密狗



SA International FlexiSIGN & PRINT 12

2) 检查 KEY ID 是否一致,加密狗是否损坏 检查 KEY ID 是否一致

使用 licensemanager 查看软件许可信息,打开路径 SAi\SAi Production Suite Cloud\licensemanager 或在开始菜单里打开 License Manager





检查加密狗是否损坏

插入电脑,查看加密狗指示绿灯是否亮起,绿灯亮起加密狗正常

使用 GetKeyID 读取加密狗 ID, 打开路径\SAi_Installer\Util\

如果加密狗不亮 灯或无法读取 Key ID,说明加 密狗损坏








SA International FlexiSIGN & PRINT 12

3) 以上确认没有问题后,请重新安装加密狗驱动

加密狗驱动在安装包路径\SAi_Installer\Util\Sentinel



最新的加密狗驱动下载链接:

https://sentinel.gemalto.com/ 英文网站

https://www.gemalto-sm.cn/ 中文网站

